



Программа навигации
“Семь дорог”

Инструкция по установке программы и карт

Установка программы:

- Для устройств на Windows CE:

Скачайте архив с программой с сайта разработчика <http://www.navikey.ru/>

Распакуйте архив.

Полученную папку с программой скопируйте во флеш-память вашего устройства.

В меню выбора пути к программе навигации войдите в папку с программой.

Выберите файл 7ways.exe

Чтобы запустить программу - в главном меню вашего устройства нажмите кнопку запуска навигации.

Для использования и настройки программы - воспользуйтесь Руководством пользователя к программе.

- Для устройств на Windows Mobile:

Скачайте архив с программой с сайта разработчика <http://www.navikey.ru/>

Распакуйте архив.

Полученную папку с программой скопируйте во флеш-память вашего устройства.

С помощью проводника войдите в папку с программой.

Для запуска программы используйте файл 7ways.exe

Для использования и настройки программы - воспользуйтесь Руководством пользователя к программе.

- Для ПК на Windows XP / Vista / 7

Скачайте архив с программой с сайта разработчика <http://www.navikey.ru/>

Распакуйте архив.

В папке с программой найдите файл 7ways32.exe и запустите его.

Для запуска программы с нужным Вам разрешением -
создайте ярлык для файла 7ways32.exe

Для этого нажмите правой кнопкой мыши на файл. В контекстном меню -
выберите “создать ярлык”.

Измените свойства ярлыка, прописав через пробел нужное Вам разрешение (нажмите правой кнопкой на созданный ярлык. В контекстном меню выберите “свойства”. В поле “объект”, в конец добавьте нужное Вам разрешение через пробел).

Пример: C:\7ways\7ways32.exe 800 480

Для использования и настройки программы - воспользуйтесь Руководством пользователя к программе.

Если программа не запускается - скачайте и установите обновление “Распространяемый пакет Microsoft Visual C++ 2008” с сайта [Microsoft](#).

- Установка карт:

Скачайте архив с нужной вам картой с сайта: <http://www.megamaps.org>

Распакуйте архив.

Полученные файлы скопируйте в папку “**maps**” в папке с программой.

- Первый запуск:

при первом запуске программы необходимо настроить параметры GPS приемника, для этого:

зайдите в пункт меню “Опции”, далее пункт меню “GPS”, для автоматической настройки параметров нажмите кнопку “Автоконфигурация”, дождитесь определения настроек. Если вы знаете параметры своего GPS приемника можете ввести их вручную в поля “Порт” и “Скорость”.

Если у вас возникли трудности с запуском или установкой программы - обратитесь в службу поддержки Navikey.

Служба поддержки: support@navikey.ru

Форум поддержки пользователей: <http://forum.navikey.ru/>